

คู่มือการติดตั้งอีเมลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android




ANDROID

จัดทำโดย

นายรพีพน มณีชยางกูร

ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารพกพาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้งานระบบ อีเมล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านหรือเขียนอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งอีเมลในอุปกรณ์สื่อสารพกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ได้ดังต่อไปนี้


๑. ดำเนินการตั้งค่าการใช้งานอีเมลก่อน โดยการคลิกที่ Mail หรือ อีเมล ดังภาพ



คลิกที่ Mail หรือ อีเมล

รูปที่ ๑ แสดงภาพหน้าจอหลักที่มีปุ่ม Mail หรืออีเมล (ขั้นตอนที่ ๑)


๒. เลือกเมนู “Add Account” หรือ “เพิ่มแอคเคาท์” เพื่อเพิ่มรายละเอียดอีเมลใหม่ของผู้ใช้ ดังภาพ สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยมีการตั้งค่าอีเมลใดๆ ในเครื่อง ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ ๓



คลิกที่เมนู
“Add Account”
หรือ “เพิ่มแอคเคาท์”

รูปที่ ๒ แสดงภาพหน้าจอหลัก แล้วให้เลือกเมนู “Add Account” หรือ “เพิ่มแอคเคาท์” (ขั้นตอนที่ ๒)

๓. เลือกเมนู “Other” หรือ “อื่นๆ” เพื่อติดตั้งอีเมลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังภาพ



คลิกที่เมนู
“Other” หรือ
“อื่นๆ”


รูปที่ ๓ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลิกปุ่ม Add Account หรือคลิกปุ่ม Mail (กรณีใช้งานครั้งแรก) แล้วให้เลือกเมนูถัดไปคือ Other หรือ อื่นๆ (ขั้นตอนที่ ๓)

๔. กรอกรายละเอียด Username/Password ของผู้ใช้ ดังภาพ เมื่อกรอกรียบร้อยแล้วให้คลิก “การตั้งค่าเอง” เพื่อเพิ่มรายละเอียดของอีเมลใหม่ทั้งหมด

คลิก “การตั้งค่าเอง”

รูปที่ ๔ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลิกปุ่ม Other หรือ อื่นๆ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้เลือกเมนูถัดไปคือ “การตั้งค่าเอง” (ขั้นตอนที่ ๔)

๕. คลิกเลือก “IMAP Account” หรือ “บัญชี IMAP” เพื่อเลือกประเภทของอีเมลที่ใช้งาน



คลิกที่

“IMAP Account”
หรือ “บัญชี IMAP”

รูปที่ ๕ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลิกปุ่ม “การตั้งค่าเอง” แล้วให้เลือกเมนูถัดไปคือ “IMAP Account” หรือ “บัญชี IMAP” (ขั้นตอนที่ ๕)

๖. เมื่อคลิกเลือก “IMAP Account” หรือ “บัญชี IMAP” แล้วจากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการตั้งค่าเพิ่มเติม ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ดังรูปที่ ๖ และรูปที่ ๗ เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “เข้าสู่ระบบ”

11:31 4G+ 26%

< การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

อีเมลแอดเดรส
somchai.s@oap.go.th กรอก Email ของผู้ใช้ เช่น somchai.s@oap.go.th

ชื่อผู้ใช้
somchai.s@oap.go.th | กรอก Username ของผู้ใช้
เช่น somchai.s@oap.go.th
รหัสผ่าน
..... แล้วตามด้วย Password

แสดงรหัสผ่าน

เซิร์ฟเวอร์การรับ


เซิร์ฟเวอร์ IMAP
กรอก incoming.mail.go.th

ชนิดระบบป้องกัน
SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง) ▼ ← คลิกเลือกชนิดระบบป้องกันเป็น “SSL (ยอมรับทุกใบรับรอง)”

พอร์ต
กรอก 993


อักขระหน้าพาร IMAP
เลือกได้

รูปที่ ๖ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลิกปุ่ม “IMAP Account” หรือ “บัญชี IMAP” และแนวทางการกรอกข้อมูลของ “Incoming Server” หรือ “เซิร์ฟเวอร์การรับ” (ขั้นตอนที่ ๖)



รูปที่ ๗ แสดงภาพหน้าจอหลักเมื่อคลิกปุ่ม “IMAP Account” หรือ “บัญชี IMAP” และแนวทางการกรอกข้อมูลของ “Outgoing Server” หรือ “เซิร์ฟเวอร์การส่ง” (ขั้นตอนที่ ๖)

๗. เมื่อดำเนินการติดตั้งอีเมลในอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เรียบร้อย ให้ตรวจสอบการทำงานของอีเมลในเครื่องโดยการออกไปยังหน้าจอหลัก แล้วคลิกเลือก application “Mail” หรือ “อีเมล” ดังภาพ



คลิกที่ Mail หรือ อีเมล

รูปที่ ๘ แสดงภาพหน้าจอหลักที่มีปุ่ม Mail หรืออีเมล (ขั้นตอนที่ ๗)

๘. เมื่อคลิกเลือกอีเมลที่ต้องการแล้ว ถ้าระบบติดตั้งได้อย่างถูกต้อง จะแสดงจำนวนอีเมลขึ้นในระบบดั่งภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งอีเมลของสำนักงานฯ อุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android



รูปที่ ๙ แสดงภาพหน้าจอหลักของอีเมลที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนที่ ๘)